


So ändern Sie Ihre Lautstärkeinstellungen

Betriebssysteme:


- Bei Windows 7:
- Bei Windows XP und Vista:
- Bei Mac OS X

Bei Windows 7:

1. Klicke auf „Systemsteuerung“, dann auf „Hardware & Sound“ und dann auf „Sound“.
2. In dem erscheinenden Menü klickst Du auf den Reiter Aufnahme.




3. Wähle dein Mikrofon aus und klicke auf „Eigenschaften“ und dort auf den Reiter „Pegel“.
4. Wenn Dein Mikro bisher zu leise war, kannst Du die Lautstärke auf 100 schieben. Wenn Du ein externes Mikrofon hast, kannst du auch die Mikrofonverstärkung verstellen. Doch Vorsicht, bei ganz hoher Mikrofonverstärkung wird der Ton oft undeutlich.




Bei Windows XP und Vista:

1. Doppelklicke auf das Lautstärkesymbol in der Taskleiste.
2. Gehe auf „Optionen“ und dann auf „Eigenschaften“.




3. Stelle im Dropdownmenü „Mixer“ INPUT ein und bestätige mit OK.
4. Klicke erneut auf Optionen und setze ein Häkchen unter „Erweiterte Einstellungen“.
5. Unter dem Reiter „Mikrofon“ gibt es nun die Schaltfläche "Erweitert".
6. Aktiviere hier „Mic-Boost“ oder "1 Mikrofon-Verstärker" und bestätige mit OK.



7. Und ziehe den Lautstärkereglern bei Mikrofon nach ganz oben.

Bei Mac OS X

1. Wechsle in die „Systemeinstellungen“ und öffnen Sie dort die Einstellungen für den "Ton".



2. Wähle hier dein Mikrofon aus
3. Durch verändern des Schiebereglers „Eingangslautstärke“ wird dein Mikro lauter oder leiser.
4. Sprich ganz normal ins Mikrofon rein, um bei „Eingangspegel“ zu schauen, dass der Pegel in der rechten Hälfte liegt ohne voll auszuslagen. So ist Dein Ton weder zu leise noch zu laut („übersteuert“)